


1- ابتدا با سایت همایش به آدرس <https://siu-iaa-meeting.com> مراجعه مینماییم و در قسمت دریافت فایل نرم افزار ZOOM کلیک میکنیم.

2- برای دانلود نرم افزار روی لینک دانلود کلیک میکنیم

3- فایل ZOOMINSTALLER را بر روی دسکتاپ ذخیره و با دبل کلیک اجرا میکنیم




4- نصب برنامه




5- نرم افزار نصب شد




6- لینک ورود به اتاق را که قبلا برای شما ارسال شده در مرورگر خود وارد نمایید.(بصورت copy , paste)







7- پس از چند لحظه برنامه اجرا و وارد محیط zoom خواهیم شد.



8- ابتدای ورود برای استفاده از امکانات صوتی حتماً گزینه Join with Computer Audio را انتخاب نمایید. در صورت فعال کردن چک باکس Automatically join audio by computer when joining a meeting این قابلیت دائم فعال خواهد شد



- 9- وارد محیط برنامه شدیم که نوار ابزار پایین از سمت چپ شامل:
- 1- Unmute برای قطع و وصل کردن میکروفن
 - 2- Start Video برای فعال و غیر فعال کردن وبکم
 - 3- Participants لیست افراد حاضر در همایش
 - 4- Chat گفتگوی متنی با حاضرین (Everyone, Private) بصورت عمومی و خصوصی
 - 5- Share Screen به اشتراک گذاری صفحه نمایش جهت ارائه مطلب (فعال برای سخنران)
 - 6- Record برای ضبط برنامه (فعال برای مدیر برنامه)
 - 7- Breakout Rooms اتاقهای جانبی



Zoom Meeting

Talking:

Meeting Topic: MASTERBATCH MEETING

Host: ArAsH Alami

Passcode: 437263

Invite Link: <https://zoom.us/j/96225540293?pwd=T0ZsakFleVY4S0doZl...>
[Copy Link](#)

Participant ID: 151213

Join Audio
Computer Audio Connected

Share Screen

Invite Others

Participants (2)

- Ehsan Rezaei (Me)
- Ehsan (Host)

Invite Unmute Me Raise Hand

Chat

To: Everyone v

Type message here...

Leave

Zoom Meeting

Talking:

Meeting Topic: MASTERBATCH MEETING

Host: ArAsH Alami

Passcode: 437263

Invite Link: <https://zoom.us/j/96225540293?pwd=T0ZsakFleVY4S0doZl...>
[Copy Link](#)

Participant ID: 163808

Join Audio
Computer Audio Connected

Share Screen


Invite Others

Participants (2)


- Ehsan Rezaei... (Me) [Unmute](#) [More >](#)
- Ehsan (Host)

Invite Unmute Me Raise Hand

10- در صورتی که نام خود را بطور کامل وارد نکرده اید از قسمت Participants روی نام خود گزینه More و سپس Rename میتوانید نام خود را ویرایش نمایید.



11- در صورتی که نیاز به پرسش از ارائه کننده و مدیر برنامه دارید میتوانید از گزینه Raise Hand استفاده نمایید و در صورت اجازه مدیر برنامه امکان پرسش به صورت صوتی فراهم خواهد شود.




ورود به سالن همایش از طریق اجرای برنامه بدون لینک و با استفاده از Meeting ID و Passcode


1- ابتدا برنامه ZOOM را اجرا و گزینه Join a Meeting را انتخاب مینماییم



- 2- در این قسمت اول Meeting ID را وارد در قسمت دوم نام خود را بصورت کامل وارد مینماییم و کلید Join را میزنیم.
- Remember my name for future meeting (نام را جهت استفاده در سایر همایشها در نرم افزار ذخیره مینماید) که بهتر است فعال باشد.
 - Do not connect to audio (صدا را غیر فعال میکند) غیر فعال باشد
 - Turn off my video (غیر فعال کردن وبکم هنگام ورود)



- 3- در این مرحله Passcode را وارد و Joint Meeting را میزنیم. و وارد برنامه خواهیم شد.



نکته 1: در صورت عدم اتصال به Zoom می‌توانید از نرم افزار shecan برای ورود استفاده نمایید و پس از ورود به سالن shecan خود را غیر فعال نمایید.





نکته 2: در صورت عدم اتصال به ZOOM میتوانید از VPN برای ورود استفاده نمایید و پس از ورود به سالن VPN خود را غیر فعال نمایید.

همچنین در صورت عدم دسترسی به VPN میتوانید از روش زیر استفاده نمایید

- 1- روی منوی Start کلیک کنید و سپس روی کنترل پنل (Control Panel) کلیک کنید.
- 2- روی گزینه Network and Internet کلیک کنید.
- 3- روی گزینه Change Adapter Settings کلیک کنید.
- 4- روی شبکه وایفای یا شبکه LAN که به آن متصل هستید راست کلیک کنید و سپس Properties را انتخاب کنید.
- 5- گزینه Internet Protocol Version 4 را انتخاب کنید.
- 6- دکمه Properties را بزنید.
- 7- اگر نشانی DNS وجود دارد آن را جایی یادداشت کنید و برای مراجعات بعدی نگه دارید. سپس آنها را پاک کنید.
- 8- نشانی 178.22.122.100 و 185.51.200.2 را در بخش‌های مربوط به DNS وارد کنید.

توجه: پس از ورود به سالن Obtain DNS server address automatically را انتخاب نمایید.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

Obtain an IP address automatically:

Use the following IP address:

IP address: . . .

Subnet mask: . . .

Default gateway: . . .

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 178 . 22 . 122 . 100

Alternate DNS server: 185 . 51 . 200 . 2

Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel